


# Clicker Writer







## Menù


Clicker Writer è un programma di scrittura con sintesi vocale e supporto pittografico. Permette l'inserimento di immagini (simboli, foto, clipart) man mano che si digita il testo.



La barra degli strumenti contiene comandi comuni ai normali editor di testo: "apri", "salva", "stampa", "grassetto", "centrato", ecc. Come in altri programmi di testo, il menù "modifica" contiene le voci "taglia", "copia" e "incolla"

Ecco alcuni simboli presenti nella barra degli strumenti:

	Carattere	Serve a scegliere il tipo di carattere (es. Comic Sans, Times New Roman), la dimensione, il colore
	Colore del carattere	Sceglie un colore predefinito per il carattere di scrittura
	Colore di sfondo	Sceglie il colore di sfondo della pagina (quello predefinito è bianco)
	Evidenziatore	Dopo aver scritto qualcosa, è possibile evidenziare il testo. Prima si seleziona il testo da evidenziare e poi si clicca lo strumento "evidenziatore". Si possono scegliere altri colori, facendo clic sulla freccia a destra del simbolo.
	Controllo ortografico	Serve a controllare se ci sono errori di digitazione; un clic sul simbolo apre una griglia che mostra alcune possibili alternative; le parole possono essere supportate anche da immagini
	Leggi il testo	Un clic su questa icona avvia la lettura dell'intera pagina con la sintesi vocale. È anche possibile selezionare una porzione di testo e ascoltare la lettura solo della porzione scelta (selezionare il testo + fare clic sull'icona).
	Nascondi/mostra griglia	Un clic su questa icona nasconde la griglia in basso o la fa riapparire; si può usare anche il tasto funzione F2 (sulla tastiera del computer)

	Inserisci Immagine	Questo comando permette l'inserimento di immagini all'interno del testo. La funzione NON è la stessa che permette l'inserimento automatico di immagini durante la digitazione del testo.
--	-----------------------	--

### ESERCITAZIONE:

Scegli Arial 36, assicurati che sia grassetto e sottolineato; scegli il blu come colore del carattere. Digita il titolo "La Neve" Centra il titolo.




Modifica il colore del testo e ritorna al nero. Come stile scegli SassonCRIInfant 24 e digita "Oggi ha nevicato e tutti gli alberi sono bianchi. Ho lasciato le mie impronte sulla neve quando sono andato a squolla".

Utilizza lo strumento evidenziatore ed evidenzia in viola la parola "alberi".

Usa lo strumento "leggi il testo" e ascolta quello che hai scritto.

Utilizza il correttore ortografico e correggi gli errori di digitazione.

# Clicker Writer Impostazione Immagini


<p>Apri File - impostazioni librerie immagini e suoni</p>	 <p>librerie immagini e suoni</p>
<b>OPPURE</b>	
<p>Apri il menù Modifica - modalità Modifica - dalla barra fluttuante che si apre sulla pagina, scegli la voce 'immagini'.</p>	
<p>Fai clic su "Immagini istantanee &amp; Impostazioni Libreria"</p>	
<p>In entrambi i casi, si aprirà la finestra "Librerie Immagini e Suoni".</p>	

La modalità predefinita mette la spunta solo sulla libreria "crick picture library 2". Quindi la ricerca delle immagini viene fatta solo all'interno della libreria selezionata. Se si desidera aggiungere una diversa raccolta di immagini o la collezione di simboli PCS (e tale collezione è presente nel proprio computer) bisogna selezionare la voce dal pannello ed, eventualmente, registrare la nuova libreria.

Se si vogliono utilizzare delle foto, bisogna mettere la spunta sulla voce foto. La cartella per salvare le immagini è già presente all'interno del software. Si trova all'interno della directory C:/programmi/Crick Software

Selezionare la voce "Usa immagini istantanee in Clicker Writer e nelle caselle di testo" per avere il supporto grafico durante la scrittura

È inoltre possibile modificare la proporzione tra immagine e dimensione del carattere agendo sulle frecce accanto



alla voce "Dimensione Immagine"

L'ordine in cui le librerie appaiono sul pannello, rappresenta l'ordine in cui le immagini vengono cercate durante la digitazione del testo. Se si vuole cercare prima tra i simboli PCS, è necessario spostare la libreria al primo posto (selezionare la libreria e sfare clic su "sposta in alto"





## ESERCITAZIONE


Apri il pannello di Impostazione delle immagini. Metti le immagini della Cricksoft al primo posto. Digita la frase " È primavera. In giardino è spuntato un narciso giallo."

Modifica la dimensione delle immagini (rapporto simbolo/testo). Aggiungi nella ricerca la libreria dei PCS. Sposta la libreria al primo posto. Digita nuovamente la stessa frase. Nota la differenza.

# Impostazione Sintesi Vocale

Procedimento 1	Procedimento 2
<p>Vai a File - Impostazioni - Lingua e sintesi vocale</p> 	<p>Apri il menù Modifica - modalità Modifica - dalla barra fluttuante che si apre sulla pagina, scegli la voce 'sintesi vocale'.</p> 

Fai clic sulla freccia per scorrere l'elenco di voci disponibili



Puoi anche modificare la velocità di lettura spostando il cursore a destra o a sinistra. Fai clic su "prova" per ascoltare il risultato dopo ogni modifica.